Instellen Inbelverbinding Windows NT

Stap 1 Inbelverbinding installeren



Tip: Houd de cd-rom van Microsoft Windows NT bij de hand.

- Klik Start.
- Klik Settings, Control Panel.
- Dubbel klik Network.
- Klik tab Services aan.

Network					? ×			
Identification	Services	Protocols	Adapters	Binding	s			
Network Services:								
	r Browser							
Remote 4	Access Se	rvice						
📃 🔜 RPC Con	figuration							
🔜 Server	ion							
Add	1 Re	move	Properties.		Update			
Description:								
Enables users to work offsite as though connected directly to a								
Howen.								
			0	<	Cancel			

- Is Remote Access Services geinstalleerd? Ga verder met stap 2.
- Is Remote Access Services niet geinstalleerd? Klik Add, selecteer Remote Access Services en klik Ok

Stap 2

- Selecteer Remote Access Services en klik Properties.
- In window Remote Access Setup klik op Add om het modem of ISDN adapter in de lijst toe te voegen.

Remote Acc	ess Setup		×
<u>P</u> ort	Device	Туре	
COM2	Standard 28800 bps Modem	Modem (unimodem)	Continue
			Cancel
			<u>N</u> etwork
			<u>H</u> elp
, <u>A</u> dd	<u>R</u> emove <u>C</u> onfigure	Clone	

- Klik Configure en stel het modem / ISDN adapter in op Dial out Only, klik op Ok.
- Klik in het scherm Remote Access Setup op Network en stel alleen TCP/IP in, klik op Ok.
- Nu klikt u in het scherm Remote Access Setup op Continue en start de computer opnieuw op.

Stap 3 Dial-up Networking / Externe toegang :

- Dubbel klik My Computer.
- Dubbel klik Dial-Up Networking.
- Als dit de eerste keer is dat u de Dial-Up Networking gebruikt dan komt het volgende scherm in beeld:



klik vervolgens op Ok.

- Nu wordt er een naam gevraagd voor het uitbel icoon. Vul in: Dutch. Klik Next.
- In het scherm Server klik:
 - I am calling the Internet
 - Send my plain text password if that's the only way to connect.
- Klik Next (Volgende).
- Voer in scherm Phone Number uw locale inbeltelefoonnummer in.
- Klik Finish (Voltooien).

Configuratie van Dial-up Networking:

- Dubbel klik My Computer en dubbel klik vervolgens op Dial-up Networking en klik op button More.

- Kies vervolgens Edit entry and modem properties uit de lijst.
- Onder tab Basic staat ingevuld:
 - Entry name: Dutch
 - Phonenumber: een lokaal inbelnummer
 - Dialing using: het geinstalleerde modem en Use another port if busy is

aangevinkt

- Onder tab Server staat ingevuld:

New Phonebo	ook Entry				? ×			
Basic	Server	Script	Security		X.25			
Dial-up <u>s</u> erv	er type:							
PPP: Windows NT, Windows 95 Plus, Internet								
Network protocols								
ICP/IP T <u>C</u> P/IP Settings								
☐ <u>N</u> etBEUI								
Enable software compression								
Enable PPP LCP extensions								
				_				
			ОК		Cancel			

- Dial-up servertype: PPP: Windows NT, Windows 95 Plus, Internet
- Network protocols: alleen een vinkje bij TCP/IP
- Enable Software Compression: gevinkt indien een modem; ISDN niet.
- Enable PPP LCP extensions: niet gevinkt.
- Klik de button TCP/IP Settings aan. Stip of vink aan:
 - Server assigned IP Address
 - Server assigned name server addresses
 - Use IP header compression
 - Use default gateway on remote network. Klik op Ok.
- Onder tab Script staat None gestipt.
- Onder tab Security staat gestipt Accept any authentication including clear text.
- Onder tab X.25 selecteer onder Network: None en klik dan op Ok.
- Klik op Dial om te kunnen inbellen dan volgt het scherm Connect to Dutch. Hier moeten de inlognaam en wachtwoord ingevuld worden, in veld Domain mag niets staan.

Stap 4 Gegevens voor software :

Email:

- Outgoing mail / Uitgaande e-mail (SMTP Server) : mail.dutch.nl
- Incoming mail / Inkomende e-mail (POP3 Server) : mail.dutch.nl

News:

- News Server : news.dutch.nl

FTP:

- Host name / Adres : ftp.dutch.nl